


ブロックを追加する

デフォルトでは表示されていないブロックを追加することができます。ここでは「活動」ブロックを追加してみます。

※「活動」ブロックには、小テストやフォーラムなどの一覧へのリンクが表示されます。

よく利用されるものなので、追加しておくくと便利です。

1. 左カラムにある「ブロックを追加する」ブロックのプルダウンから「活動」を選択



A screenshot of the course editor interface for 'サンプルコース3' (Sample Course 3). The left sidebar contains a '管理' (Management) section with various course management options. Below it is a 'ナビゲーション' (Navigation) section. At the bottom of the sidebar is a 'ブロックを追加する' (Add Block) section with a dropdown menu. The '活動' (Activity) block is highlighted in a red box in this dropdown. The main content area shows the course structure with sections like '第一章 リソース' (Chapter 1 Resources) and '第二章 活動' (Chapter 2 Activity). A callout box on the right side of the main content area contains the text: '左カラムに「活動」ブロックが作成されました。' (The 'Activity' block was created in the left column.)


ブロックを移動する

ブロックは、十字矢印アイコンをクリックし、ドラッグすることで移動することができます。



また、この方法以外に「ブロックの設定」画面から移動させることもできます。

1. ブロック名下にある設定アイコンをクリックし、「活動ブロックを設定する」をクリック



2. 下記のように設定

- ・ ページタイプに表示する: すべてのページ
- ・ デフォルトの加重: -10(最初)
- ・ 加重: -10

A screenshot of the '活動ブロックの設定' (Activity Block Settings) page. The page is divided into two main sections: 'このブロックが表示される場所' (Where this block is displayed) and 'このページ' (This page). In the first section, 'オリジナルブロックロケーション' (Original block location) is set to 'コース: サンプルコース3' (Course: Sample Course 3). The 'ページタイプに表示する' (Display on page type) dropdown is set to 'すべてのページ' (All pages). The 'デフォルトの場所' (Default location) is set to '左' (Left). The 'デフォルトの加重' (Default weight) dropdown is set to '-10 (最初)' (Initial). In the second section, '可視性' (Visibility) is set to 'Yes', '場所' (Location) is set to '左' (Left), and '加重' (Weight) is set to '-10 (最初)' (Initial). At the bottom, there are two buttons: '変更を保存する' (Save changes) and 'キャンセル' (Cancel).

この設定を行うと、コース内のすべてのページで「活動」ブロックは左カラムの一番上に表示されるようになります。

※「設定」や「ナビゲーション」ブロック等、「このブロックが表示される場所」の設定ができないものもあります。