


ブロックを追加する

デフォルトでは表示されていないブロックを追加することができます。ここでは「活動」ブロックを追加してみます。

※「活動」ブロックには、小テストやフォーラムなどの一覧へのリンクが表示されます。

よく利用されるものなので、追加しておくくと便利です。

1. 左カラムにある「ブロックを追加する」ブロックのプルダウンから「活動」を選択



A screenshot of the course editor interface for 'サンプルコース3' (Sample Course 3). The left sidebar contains a '管理' (Management) section with various options like 'コース管理', '設定を編集する', '編集モードの終了', 'ユーザ', 'フィルタ', 'レポート', '評価表セットアップ', 'アウトカム', 'バッジ', 'バックアップ', 'リストア', 'インポート', 'リセット', and '問題バンク'. Below this is a 'ナビゲーション' (Navigation) section with 'ダッシュボード', 'サイトホーム', 'サイトページ', and 'マイコース'. At the bottom of the sidebar is a 'ブロックを追加する' (Add Block) section with a dropdown menu. The '活動' (Activity) block is highlighted in a red box. The main content area shows a course structure with '第一章 リソース' (Chapter 1 Resources) and '第二章 活動' (Chapter 2 Activity). A callout box on the right says '左カラムに「活動」ブロックが作成されました。' (The 'Activity' block was created in the left column).


ブロックを移動する

ブロックは、十字矢印アイコンをクリックし、ドラッグすることで移動することができます。



また、この方法以外に「ブロックの設定」画面から移動させることもできます。

1. ブロック名下にある設定アイコンをクリックし、「活動ブロックを設定する」をクリック



2. 下記のように設定

- ・ ページタイプに表示する: すべてのページ
- ・ デフォルトの加重: -10(最初)
- ・ 加重: -10

A screenshot of the '活動ブロックの設定' (Configure Activity Block) settings page. The page is titled '活動ブロックの設定'. Under the section 'このブロックが表示される場所' (Where this block is displayed), there are several settings: 'オリジナルブロックロケーション' (Original block location) is set to 'コース: サンプルコース3' (Course: Sample Course 3). 'ページタイプに表示する' (Display on page type) is set to 'すべてのページ' (All pages). 'デフォルトの場所' (Default location) is set to '左' (Left). 'デフォルトの加重' (Default weight) is set to '-10 (最初)' (Initial). Under the section 'このページ' (This page), '可視性' (Visibility) is set to 'Yes', '場所' (Location) is set to '左' (Left), and '加重' (Weight) is set to '-10 (最初)' (Initial). At the bottom, there are two buttons: '変更を保存する' (Save changes) and 'キャンセル' (Cancel).

この設定を行うと、コース内のすべてのページで「活動」ブロックは左カラムの一番上に表示されるようになります。

※「設定」や「ナビゲーション」ブロック等、「このブロックが表示される場所」の設定ができないものもあります。